


Installation und Einstellung zum ccleaner Version 5.17

Download

<http://www.piriform.com/ccleaner/download>

hier klicken Sie auf die Free Version / Download




Setup / Installation

stellen Sie hier auf Deutsch...oder in Ihre gewünschte Sprache



Weiter ->

Um Missverständnisse zu vermeiden klicken Sie bei Automatische Updates den Haken raus und anschließend auf Installieren ->



Hinweis !!! Sollte im nächsten Fenster Werbung / Google Chrome oder ähnliches, kann diese durch abwählen der Haken deaktiviert werden.


Im nächsten Fenster dann auf weiter und bis zum Ende, danach ist es auf Ihrem PC / Notebook installiert. Jetzt geht es zu den Einstellungen auf den kommenden Seiten...

Einstellungen

Im Hauptfenster vom CCLEANER werden folgende Einstellungen vorgenommen damit dieser auch richtig arbeitet.


Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

1. (Links) Einstellungen → Erweitert




Setzen Sie bei Warnmeldungen verbergen den Haken und bei Aufforderung zum Sichern der Registry anzeigen nehmen Sie den Haken raus.

2. (Links) Einstellungen → Überwachung




In dieser Einstellung nehmen Sie den oberen und den unteren Haken raus, bei dem unteren werden Sie gefragt ob Sie das wirklich machen wollen, wählen Sie Ja / Yes

3. (Links) Einstellungen → Einstellungen



In dieser Einstellung setzen Sie den oberen Haken das der Ccleaner beim Systemstart den Datenmüll beseitigt.

4. (Links) Cleaner → Hauptfenster



diese Haken können je nach Wahl gesetzt werden...

Die anderen sollten gesetzt werden da Standard nur bis Windows Fehlerberichte gesetzt ist.

Die Ereignisprotokolle sollten nicht angewählt werden da diese bei Problemen benötigt werden könnten.

Das war es mit der Einstellung sowie Anpassung, ab jetzt läuft der ccleaner komplett selbstständig und reinigt den PC / Notebook mit jedem Systemstart.

Stand 09.05.2016 CS Frank Drechsler